

UPGRADE VISUAL PLANNING 8

EINLEITUNG


Diese Anleitung bezieht sich auf eine Installation als Upgrade einer bestehenden Version VISUAL PLANNING 7.

Nach Abschluss der Installation sollte unbedingt das aktuelle Update von VISUAL PLANNING installiert werden. Das aktuelle Update steht allen Kunden zur Verfügung, die beim Kauf der Software einen Wartungsvertrag abgeschlossen haben. Wir empfehlen jedem Kunden den Abschluss eines Wartungsvertrags für Upgrades, Updates und einem First-Level-Support bei Problemen mit der Software.

DATENSICHERUNG VISUAL PLANNING 7

Öffnen des Admin-Centers und Anmeldung über den Account „admin“.

Im Bereich **Planungen** alle relevanten Planungen sichern durch einen Rechtsklick und Auswahl „Planung exportieren / In eine Datei“.



DIENT STOPPEN

Um den von VISUAL PLANNING genutzten Port für die Installation freizugeben, den entsprechenden Dienst „Visual Planning 7“ stoppen. Dieser Dienst muss später auf „Deaktiviert“ gesetzt werden, damit er bei einem etwaigen Serverneustart nicht automatisch startet.

INSTALLATION VISUAL PLANNING 7 ENTERPRISE


Herunterladen der Installationsdatei über die URL:

<https://www.visual-planning.com/mediavp/vpserver8.exe>

Speichern Sie die Datei in einem Verzeichnis Ihrer Wahl oder in dem Standard-Verzeichnis „Downloads“ ab.


Öffnen Sie in das Verzeichnis, in dem die Datei gespeichert wurde und wählen Sie per Rechtsklick auf der Datei in dem Kontextmenü den Eintrag **Eigenschaften** aus.

Setzen Sie den Haken bei **Zulassen** im Bereich **Sicherheit**, um das Ausführen der Datei zu erlauben und übernehmen Sie die Änderung.




Schließen Sie das Eigenschaften-Fenster mit **OK** und starten die Installation per Doppelklick.


Die 1. Seite nennt ein paar Vorbedingungen zur Installation, u.a. die Aufforderung sonstige Windows-Programme zu beenden.




Auf der 2. Seite werden die Lizenz- und Wartungsvertragsbedingungen aufgeführt mit der entsprechenden Einwilligung.



Auf der 3. Seite wird ein Standardinstallationspfad angezeigt, der individuell angepasst werden kann.




Die 4. Seite bringt eine kurze Zusammenfassung.




Danach werden die Software installiert und über einen Statusbalken der Ablauf der kopierten und installierten Dateien angezeigt.

VISUAL PLANNING nutzt für die Kommunikation mit den Clients standardmäßig den Port 80. Bei der Installation wird geprüft, ob dieser Port auf dem Server zur Verfügung steht oder bereits durch eine andere Anwendung (z.B. Internet Information Server [IIS]) belegt ist. Wenn der Port nicht mehr frei ist, wird auf 5. Seite ein Fenster angezeigt, in dem ein abweichender Port (z.B. 81 oder 8080 etc.) eingetragen wird.


ACHTUNG: Dieses Fenster wird nicht angezeigt, wenn der Port 80 genutzt werden kann!




Im 6. Fenster wird abgefragt, ob die Installation eine Neuinstallation oder ein Upgrade der vorigen Version VISUAL PLANNING 6 ist. Hier bei einem Upgrade **Yes** auswählen.



Im folgenden Fenster den Installationspfad von der Version VISUAL PLANNING 7 auswählen.
Damit werden Konfigurationsdateien in die neue Installation VISUAL PLANNING 8 übernommen.




Anschließend wird das Ergebnis der Installation angezeigt.




AKTIVIERUNG DER LIZENZEN

Nach Abschluss der Installation gibt es in Auflistung der Programme den neuen Eintrag **VP Server Enterprise** mit dem Unterprogramm **Portal of VP Application**.



Darüber öffnet sich in einem Browser (Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Firefox o.ä.) die Intranetseite zur Aktivierung der Lizenz mit der URL

[http://\[server\]:\[Port\]/vplanning/activationen.jsp](http://[server]:[Port]/vplanning/activationen.jsp)



Auf der 1. Seite wird ausgewählt, auf welche Sprache der Server eingestellt ist, auf dem VISUAL PLANNING installiert wurde.

Auf der 2. Seite wählen Sie das Datenbanksystem aus, für diese Anleitung beschränken wir auf **MySQL**.

Database connection configuration (1)

Select database system MySQL ▼

Back
Next

Die 3. Seite dient der Konfiguration der Datenbankverbindung. Hier wird eingetragen, ob die DB auf dem gleichen **Server** liegt, auf dem VISUAL PLANNING installiert wurde, welcher **Port** genutzt werden soll und der **User** mit dem entsprechenden **Passwort**.

Database connection configuration (2)

DB System	MySQL	
DNS/IP of the DB server	127.0.0.1	= DB auf gleichem Server
Port	3306	Standardport MySQL
User	root	
Password		
Activate 'Pool'	☐	

Back
Next

Auf der 4. Seite wird die **URL** eingetragen, die für alle Benutzer zum Aufruf von VISUAL PLANNING genutzt werden soll.

Darunter sind die Lizenzen einzutragen, dabei gilt:

- Namens-Voll-Lizenzen haben im 2. Block die Bezeichnung **VPE8**
- Namens-Lese-Lizenzen (= Read) haben im 2. Block die Bezeichnung **RVPE8**
- Concurrent- oder Floating-Lizenzen haben im 3. Block nach der Zahl (=Anzahl der Lizenzen) ein **F**
- Namens- und Floating-Lizenzen werden durch ein Komma getrennt
- Lizenzen für **VPGO**, **VPPortal**, **WebAgenda** werden NICHT hier eingetragen, sondern später im Admin-Center

Licenses Registration

URL of the Application


VP serial number

VPViewer serial number

Auf der letzten Seite wird ein Link zu dem Admin-Center angezeigt. Der Aufruf des Admin-Centers bedarf der Software JAVA8. Wenn auf dem Server kein JAVA installiert ist, dann kann der Aufruf des Admin-Centers auch über einen Client-Rechner erfolgen.

Licenses Registration

Please open the Admin Center in order to activate the licenses.



[Go back to the Home Page](#)

Nach dem Aufruf des Admin-Centers mit dem Username **admin** ohne Passwort anmelden.



Identifikation

Bitte loggen Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort ein.

SA

Login


Passwort

Melden Sie sich hier mit dem bekannten admin-Passwort an.

Für jede bei der Aktivierung eingetragenen Lizenz kommt anschließend ein Fenster zur Registrierung der Lizenz beim Hersteller STILOG. Dies erfolgt am schnellsten über eine Internet-Verbindung.

Diese Abfragen mit **Abbruch** beenden, da ansonsten die alten 7er-Lizenzen und die neuen 8er-Lizenzen parallel angezeigt werden.

Statt dessen auf den 7er-Lizenzen einen Rechtsklick ausführen und Auswahl „Update Lizenz“.



In dem folgenden Eingabefenster die neue 8er-Lizenz eintragen und mit OK die Online-Aktivierung ausführen.

Bearbeitung

Seriennummer

Eine Seriennummer registrieren

Seriennummer

Installationscode

☒ Holen Sie sich den Aktivierungscode automatisch über Internet.

☐ Holen Sie sich den Aktivierungs-Code per Telefon unter +33 (0) 1 47 29 29 66

Aktivierungscode